




## Education Edition 2014-2015



NOTICES D'INSTALLATION

LICENCE POUR LES ENSEIGNANTS

LICENCE POUR LES ETUDIANTS

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

CONTACTS CADWARE EDUCATION

Support technique :

[support.education@cadware.fr](mailto:support.education@cadware.fr)



CADWARE EDUCATION

2 avenue du 1er Mai - 91120 Palaiseau

HOTLINE : 0825 031 570

Fax : 01 69 20 46 37

## INFORMATIONS AVANT INSTALLATION



La version de SolidWorks 2014-2015 ne s'installe pas sur Windows XP ou VISTA



La version de SolidWorks 2014-2015 s'installe uniquement sur :



Windows 7 Professionnel ou Ultimate (32 OU 64 bit)



Windows 8 / **64 bit uniquement** - Toutes versions

**Pour le serveur de licence**, installation possible sur :

Microsoft Windows 2008 server, Windows 2008 R2 server, Windows 2012 server

RETOUR

SUITE

# INFORMATIONS AVANT INSTALLATION

1 Connectez l'ordinateur en session administrateur local :



2 Désactivez l'antivirus :



3 Désactivez le pare feu :



RETOUR


SUITE

## INSTALLATION LICENCES RÉSEAUX

Numéros de série commençant par **9710**


L'installation d'une licence réseau se déroule en deux étapes :

- 1 Installation du **gestionnaire de licences SolidNetWork** sur le **serveur**.  
**Le serveur doit être connecté à internet.**
- 2 Installation des **applications SolidWorks** sur les **ordinateurs clients**.



Gestionnaire de licences

*Cliquer sur une des deux zones ci-contre*



Gestionnaire d'installation

1 SERVEUR

2 Clients



RETOUR


Installation personnelle  
pour les enseignants

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

1er cas : un gestionnaire de licences est déjà installé sur le serveur

2ème cas : il s'agit d'une nouvelle installation du gestionnaire de licences sur le serveur



Gestionnaire de licences



*Depuis la version 2010, il n'est plus nécessaire d'avoir un nouveau fichier de licence.*



RETOUR

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

1 **Transférer** la licence réseau du serveur (à partir du gestionnaire de licences 2010) :

- a) Lancez le gestionnaire de licences sur le serveur.
- b) Dans l'onglet **Administration** du serveur, cliquez sur **Modifier**.
- c) Sélectionnez **Transférer une licence** du logiciel, puis **Suivant**.
- d) Sélectionnez **Automatiquement sur internet**, puis **Suivant**.
- e) Transfert réussi.

2 **Désinstaller** le gestionnaire de licences 20123 ou version antérieure.

3 **Installer** le gestionnaire de licences 2014 à partir des procédures suivantes : **SUITE**

**ENLEVER LE DONGLE USB** si il est présent car il n'est plus nécessaire à partir de SW 2010.


RETOUR

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

1 Mettre le DVD « SolidWorks 2014 SP2.0 » dans le lecteur DVD.

2 Lancement automatique de l'installation.




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

3 Message d'avertissement



Ce message apparaît si vous n'êtes pas connecté à internet


RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

## 4 Numéro de série SolidWorks




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

## 5 Résumé de l'installation




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

## 6 Installation de SolidNetWork License Manager




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

## 7 Installation terminée




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

8 Lancer le gestionnaire de licences



RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

9 Demande d'activation




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

## 10 Informations du serveur de licences



Activation de produit SolidWorks

Informations du Serveur de licences SolidNetWork

Informations du Serveur de licences SolidNetWork

Un pare-feu est utilisé sur ce serveur

Nom de l'ordinateur: nom\_du\_serveur

Numéro de port: 25734

Fichier d'options: Parcourir Modif

Numéro de port du démon: 25735

A propos de... < Précédent Suivant Annuler Aide

1 Cochez cette case si vous utilisez un pare-feu

2

Vous devez paramétrer votre pare-feu en fonction des numéros de ports utilisés



RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

La procédure d'activation de SolidWorks dépend d'une connexion internet :



L'ordinateur sur lequel vous effectuez l'installation est-il relié à une connexion internet ?

OUI


NON

RETOUR

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

## 11 Procédure d'activation **AVEC CONNEXION INTERNET**




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

## 12 Activation des produits automatique




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

## 11 Procédure d'activation **SANS CONNEXION INTERNET**




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

## 12 Activation manuelle




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

## 13 Enregistrement du fichier de demande d'activation




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

## 14 Sur un poste équipé d'internet, envoyez un mail à **activation@solidworks.com** avec en fichier joint le **fichier enregistré à l'étape précédente**.



Vous recevrez un mail de réponse sous 5 minutes avec un fichier joint.  
Enregistrez ce dernier sur le poste à activer.


RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

## 15 Lecture du fichier de réponse




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCES

INSTALLATION SUR LE **SERVEUR** (N° de série commençant par **9710**)

## 16 Activation des produits réussie



Passer maintenant à l'installation de SolidWorks sur les postes clients

RETOUR


SUITE

# INSTALLATION DE SOLIDWORKS SUR LES CLIENTS

Numéros de série commençant par **9710**

1 Mettre le DVD « SolidWorks 2014 SP2.0 » dans le lecteur DVD.

2 Lancement automatique de l'installation.




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DE SOLIDWORKS SUR LES CLIENTS

Numéros de série commençant par **9710**

3 Numéro de série SolidWorks



N° de série commençant par 9710 à 24 caractères

OU

N° de série commençant par 9710 à 16 caractères

RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DE SOLIDWORKS SUR LES CLIENTS



Numéros de série commençant par **9710**

4

**AVEC connexion internet**

**OU**

**SANS connexion internet**




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DE SOLIDWORKS SUR LES CLIENTS

Numéros de série commençant par **9710**

5 Options d'installation (Si mise à niveau du logiciel)




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DE SOLIDWORKS SUR LES CLIENTS

Numéros de série commençant par **9710**

## 6 Modifier l'installation




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DE SOLIDWORKS SUR LES CLIENTS

Numéros de série commençant par **9710**

## 7 Désactivation de l'installation de SolidWorks Electrical



Ne pas installer SolidWorks Electrical  
(Nécessite des connaissances en SQL)


RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DE SOLIDWORKS SUR LES CLIENTS

Numéros de série commençant par **9710**

## 8 Modifier les options de téléchargement




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DE SOLIDWORKS SUR LES CLIENTS

Numéros de série commençant par **9710**

## 9 Désactiver les téléchargements en arrière plan




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DE SOLIDWORKS SUR LES CLIENTS

Numéros de série commençant par **9710**

## 10 Résumé de l'installation




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DE SOLIDWORKS SUR LES CLIENTS

Numéros de série commençant par **9710**

## 11 Message d'avertissement Toolbox / Assistant pour le perçage



Cette fenêtre ne s'affiche pas en cas d'installation sur une nouvelle machine


RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DE SOLIDWORKS SUR LES CLIENTS

Numéros de série commençant par **9710**

## 12 Emplacement du serveur




RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DE SOLIDWORKS SUR LES CLIENTS

Numéros de série commençant par **9710**

## 13 Installation en cours



RETOUR

SUITE

# INSTALLATION DE SOLIDWORKS SUR LES CLIENTS

Numéros de série commençant par **9710**

## 14 Installation terminée



Un redémarrage de l'ordinateur est conseillé après cette étape


RETOUR

SUITE

## POUR COMMENCER OU POUR PROGRESSER ...

AIDE EN LIGNE

TUTORIELS ET NOUVEAUTÉS



ACCUEIL